

108 「5行ごとに空白行を入れる」

レポートを開いたあと、2回以上印刷プレビューまたは印刷を実行すると、2回目以降に空白行の位置がずれる場合があります。2回目以降も正しく空白行を入れるには、モジュールを次のように修正してください。

- [1] ページヘッダーセクションの Format（フォーマット時）イベントプロシージャを作成し、コードを入力する。

```
Private Sub ページヘッダーセクション_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    cnt = 0
End Sub
```

メモ

ページを印刷するたびに、変数 cnt をリセットします。

109 「20行印刷したら改ページする」

レポートを開いたあと、2回以上印刷プレビューまたは印刷を実行すると、2回目以降に改ページの位置がずれる場合があります。2回目以降も正しく改ページするには、モジュールを次のように修正してください。

- [1] ページヘッダーセクションの Format（フォーマット時）イベントプロシージャを作成し、コードを入力する。

```
Private Sub ページヘッダーセクション_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    cnt = 0
End Sub
```

メモ

ページを印刷するたびに、変数 cnt をリセットします。

111 「レコード数が満たなくても 10 件分印刷する」

レポートを開いたあと、2 回以上印刷プレビューまたは印刷を実行すると、2 回目以降にデータが表示されない場合があります。2 回目以降も正しくデータを表示するには、レポートのデザインおよびモジュールを次のように修正してください。

- [1] レポートのデザインビューを開き、リボンの [配置] タブの [表示/非表示] グループにある [レポートヘッダー/フッター] ボタンをクリックする。
- [2] レポートにレポートヘッダーとレポートフッターが表示されるので、それぞれ高さを 0 にする。



レポートヘッダーと
レポートフッターの
高さを 0 にする

- [3] レポートヘッダーセクションの Format（フォーマット時）イベントプロシージャを作成し、コードを入力する。

```
Private Sub レポートヘッダー_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    kNo = ""
End Sub
```

メモ

レポートの印刷を実行するたびに、変数 kNo を初期値に戻します。

- [4] ページフッターセクションの Format（フォーマット時）イベントプロシージャを作成し、コードを入力する

```
Private Sub ページフッターセクション_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    Call コントロール表示制御(True)
End Sub
```


メモ

ページを印刷するたびに、詳細セクションのコントロールを表示する状態に戻します。

115 「ラベルの印刷開始位置を指定する」

印刷プレビューを表示したあとに印刷を実行すると、印刷開始位置が「1」になってしまうことがあります。それを防ぐために、レポートのデザインおよびモジュールを次のように修正してください。

- [1] レポートのデザインビューを開き、リボンの [配置] タブの [表示／非表示] グループにある [レポートヘッダー／フッター] ボタンをクリックする。
- [2] レポートにレポートヘッダーとレポートフッターが表示されるので、それぞれ高さを0にする。



- [3] レポートヘッダーセクションの Format（フォーマット時）イベントプロシージャを作成し、コードを入力する。

```
Private Sub レポートヘッダー_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    cnt = 1
End Sub
```

メモ

レポートの印刷を実行するたびに、変数 cnt を初期値に戻します。


メモ

フォームで印刷開始位置を指定し直したいときは、いったんレポートを閉じてから操作してください。

116 「同じラベルを〇枚ずつ印刷する」

印刷プレビューを表示したあとに印刷を実行すると、正しい枚数を印刷できないことがあります。それを防ぐために、レポートのデザインおよびモジュールを次のように修正してください。

- [1] レポートのデザインビューを開き、リボンの [配置] タブの [表示／非表示] グループにある [レポートヘッダー／フッター] ボタンをクリックする。
- [2] レポートにレポートヘッダーとレポートフッターが表示されるので、それぞれ高さを 0 にする。



- [3] レポートヘッダーセクションの Format（フォーマット時）イベントプロシージャを作成し、コードを入力する。

```
Private Sub レポートヘッダー_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    cnt = 0
End Sub
```

メモ

レポートの印刷を実行するたびに、変数 cnt を初期値に戻します。

メモ

フォームで印刷開始位置を指定し直したいときは、いったんレポートを閉じてから操作してください。