


STEP

01

ページを見開きから始める準備

- 01** [ファイル] メニューから [新規] → [ドキュメント] を選択します。




- 02** [新規ドキュメント] ダイアログが表示されるので、[ページ数] に「5」と入力し①、[ページサイズ] を「A4」②、[綴じ方] の「左綴じ」をクリックします③。[マージン・段組] ボタンをクリックします④。



- 03** [新規マージン・段組] ダイアログが表示されるので、図のように設定し①、[OK] ボタンをクリックします②。



- 04** [ページ] パネルには、5ページ分のページアイコンが表示されます。




InDesignの見開きの概念

InDesignで新規ドキュメントを作成すると、必ず片ページから始まるようになっています。これは、右綴じのドキュメントでは左ページが奇数ノンブル、左綴じのドキュメントでは右ページが奇数のノンブルとなる仕様となっているからです。

ノンブル(ページ番号)の付け方としては、本来これで正しいのですが、イレギュラーなノンブルを付けなければいけないケースも出てきます。しかし、イレギュラーなノンブルを付けるとページの左右は変わってしまいます。


また、見開きから始めたい場合には、最初のページのノンブルを偶数からスタートすればよいのですが、奇数から始めなければならない場合は、うまくありません。

このような場合には [ページ] パネルのパネルメニューから [ドキュメントページの移動を許可] をオフにすることで対応が可能となります。




最初のページを偶数ノンブルにすれば、見開きドキュメントとしてスタートすることができる


- 05** [ページ] パネルのパネルメニューをクリックし①、[ドキュメントページの移動を許可] をオフにします (デフォルト設定ではオンになっています) ②。



- 06** 1 ページ目のページアイコンを選択し①、[選択されたページを削除] アイコンをクリックして削除します ②。



- 07** 1 ページ目が削除されて、見開きから始まるドキュメントになります。ページの左右は固定されたまま移動しなくなるので、[ページ] パネルのパネルメニューから [ページ番号とセクションの設定] で [ページ番号とセクションの設定] ダイアログを開き、ノンブル (ページ番号) を「2-3」に変更します。



STEP

02

見開きページを固定する

- 01** 選択した見開き (スプレッド) を完全に固定してしまうことで、見開きからスタートするドキュメントを作成することも可能です。「part01_08.indd」ファイルを開きます。このドキュメントはA4サイズ3ページの左綴じで作成しています。

